



Microsoft Outlook

Configuración del Correo Particular

- 1) Abrir el programa, y en la barra del menú ir hasta **Herramientas**.
- 2) Desplegar el contenido de *Herramientas* y seleccionar “**Cuentas de Correo Electrónico**”.
- 3) En *Cuentas de Correo Electrónico* seleccionar “**Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes**” y oprimir **Siguiente**.



- 4) Si el correo es IMAP/SMTP **no se realiza ningún cambio en la configuración**, y se pasa al punto 9.
- 5) Si es un correo POP/SMTP, seleccionar la cuenta de correo correspondiente a su proveedor y oprimir **Cambiar**.



6) En la opción **Servidor de correo saliente (SMTP)** completar con lo siguiente:

- Servidor de correo saliente (SMTP): **smtp.copaco.com.py**

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre: Juan Pérez
Dirección de correo electrónico: jperez@mproveedor.com

Información del servidor
Servidor de correo entrante (POP3): pop3.mproveedor.com.py
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.copaco.com.py

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: jperez
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)
Probar configuración de la cuenta...
Más configuraciones...

< Atrás Siguiente > Cancelar

7) Seleccionar la opción “**Más configuraciones...**”, y dentro de esta opción elegir “**Servidor de salida**” y marcar aquí el cuadro “**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**”, seleccionar “**Iniciar sesión utilizando**”, y completar con:

a) Para el caso de **DialUp**: Nombre de usuario: **xxxx@paraway.net.py**

b) Para el caso de **ADSL**: Nombre de usuario: **xxxx@click.com.py**

Contraseña: xxxxxx (contraseña que se le otorgó para su cuenta de copaco DialUp o ADSL)

Tildar la opción “**Recordar contraseña**”, luego presionar **Aceptar**.

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario: jperez@paraway.net.py
Contraseña: xxxxxx
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario: jperez@click.com.py
Contraseña: xxxxxx
 Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

8) Presione **Siguiente**. La configuración ha terminado, presione **Finalizar**. Para chequear la cuenta, presione la opción **Enviar y Recibir** que se encuentra en la barra de herramientas.